Gerado a 27/10/2026 18:21

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Como criar um usuário com sudo no VPS e deixar de entrar como root

VPS e Servidores

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-BR-KB-4164 | v2026.10.18 | Brasil · Português (Brasil) |

**MozOut Brasil**
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4164

# Como criar um usuário com sudo no VPS e deixar de entrar como root

VPS e Servidores · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



O **root** pode tudo, e por isso um engano seu, ou de um programa, pode apagar tudo. A prática normal é criar um **usuário comum** e dar-lhe o direito de pedir poderes de administrador só quando é preciso, com o comando `sudo`. Demora cinco minutos e é um dos seis cuidados básicos de **manter o VPS seguro**. Os comandos são para o seu servidor e correm como root; o suporte não os faz por si (ver **até onde vai o nosso suporte**).

## Passo a passo

1. **Entre como root** e crie o usuário. No Ubuntu e Debian: `adduser maria` (pede a senha e alguns dados, que pode deixar em branco). No AlmaLinux e Rocky: `useradd -m maria` e depois `passwd maria`. Troque “maria” pelo nome que quiser, em minúsculas.

2. **Dê-lhe o direito de usar sudo.** No Ubuntu e Debian: `usermod -aG sudo maria`. No AlmaLinux e Rocky: `usermod -aG wheel maria`. O `-aG` acrescenta ao grupo sem retirar dos outros: sem o `-a` o usuário sairia de todos os outros grupos.

3. **Passe-lhe a sua chave SSH.** Se já entra no root por chave, copie-a, ainda como root: `mkdir -p /home/maria/.ssh`, `cp /root/.ssh/authorized_keys /home/maria/.ssh/`, `chown -R maria:maria /home/maria/.ssh`, `chmod 700 /home/maria/.ssh` e `chmod 600 /home/maria/.ssh/authorized_keys`. Se ainda não tem chave, ver **criar uma chave SSH**.

4. **Teste numa janela nova, sem fechar a do root.** `ssh maria@O.ENDERECO.DO.VPS`. Depois, já dentro, `sudo whoami`: deve responder `root`. Se responder isso, o usuário faz o que é preciso.

5. **Só então, e se quiser, impeça o root de entrar por SSH.** Em `/etc/ssh/sshd_config` ponha `PermitRootLogin no` e reinicie o serviço, e teste outra vez numa janela nova. Ver também **a chave SSH e o que fazer se falhar**.

| Quero… | Comando |
|---|---|
| **Ver os grupos de um usuário** | `groups maria` |
| **Mudar-lhe a senha** | `sudo passwd maria` |
| **Bloquear a senha sem apagar a conta** | `sudo passwd -l maria` (a entrada por chave SSH continua possível; para a cortar, retire a chave do arquivo authorized_keys) |
| **Apagar o usuário e a pasta pessoal** | `sudo userdel -r maria` (no Debian e Ubuntu também `deluser --remove-home maria` ) |
| **Entrar como root a partir do usuário** | `sudo -i` |

**Teste o sudo antes de bloquear o root.**
Se o usuário não estiver no grupo certo, `sudo` responde que não tem permissão e fica sem forma de gerenciar o servidor. Conserve a primeira sessão aberta até confirmar que o sudo funciona. Se mesmo assim ficar de fora, o caminho é o console: ver **perdi o acesso SSH ao servidor**.

**Cada pessoa, o seu usuário.**
Em vez de compartilhar um, crie um por pessoa, para saber quem fez o quê e para retirar o acesso de uma sem afetar as outras. Os arquivos e as permissões de cada um estão em **permissões de arquivos num VPS**. E nunca ponha o sudo sem senha para todos por comodidade.

PRECISA DE AJUDA?

Ficou sem acesso depois de mexer em usuários ou no SSH? Diga-nos o que fez e o endereço do VPS.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- A primeira sessão num VPS Linux novo →
- Criar uma chave SSH e entrar sem senha →
- Manter o VPS seguro: as seis coisas que contam →

**Permissões de arquivos num VPS: chmod, chown e Permission denied** →

Mozout

## MozOut Brasil

**RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings**

| | |
|---|---|
| **N.º FISCAL (SARS)** | 943 907 6234 |
| **N.º DE REGISTO (CIPC)** | 2025/667953/07 |
| **SEDE** | 72 York Road, Kensington<br>Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul |
| **CONTACTOS** | info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com |
| **HORÁRIO** | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

RLX-BR-KB-4164 · v2026.10.18 · Gerado a 27/10/2026 18:21

Versão online deste documento