Gerado a 14/11/2026 22:19

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar o n8n com Docker Compose num VPS

Instalar e manter o n8n

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-2814	v2026.10.18	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2814

Instalar o n8n com Docker Compose num VPS

Instalar e manter o n8n · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



O n8n instala-se num VPS com **Docker Compose**: um arquivo descreve o contêiner, um comando arranca-o, e a interface fica na porta **5678**. Este artigo mostra o que o arquivo leva e por quê. Os detalhes que mudam com as versões estão na documentação oficial do n8n, que deve consultar para a versão atual.

> **O n8n é software de terceiros.**
> A instalação e a manutenção são suas, num VPS não gerenciado. Não vendemos o n8n e o nosso suporte não o instala nem o repara. Veja **até onde vai o nosso suporte**.

Antes de começar

1. **Um VPS com acesso root por SSH** e o Docker com o Docker Compose instalados. Se ainda não os tem, siga **instalar o Docker e o Docker Compose num VPS**.
2. **Um nome de domínio**, se quiser usar o n8n de verdade com HTTPS (o próximo artigo da série, **n8n com HTTPS no seu domínio**). Para um primeiro ensaio, o endereço IP chega.
3. **Uma chave de criptografia** gerada por si. Uma forma comum é `openssl rand -hex 32`, que escreve uma sequência aleatória. Guarde-a num gerenciador de senhas, **fora do servidor**.

O que o arquivo compose leva

Numa pasta própria (por exemplo `/opt/n8n`) crie um arquivo `compose.yaml` com um só serviço. Os pontos que interessam são estes:

Campo	O que pôr	Por quê
image	A imagem oficial do n8n, com uma versão fixa.	Uma versão fixa evita saltos de versão inesperados. O nome exato da imagem e das versões está na documentação oficial.
ports	`127.0.0.1:5678:5678`	A interface fica acessível só no próprio servidor. Quem entra é o proxy com HTTPS, não a internet.
environment	`N8N_ENCRYPTION_KEY`, `WEBHOOK_URL`, `GENERIC_TIMEZONE`	A chave protege as credenciais; o endereço público diz ao n8n que URL mostrar nos webhooks; o fuso põe os agendamentos à hora certa.
volumes	Um volume persistente montado na pasta de dados do n8n.	Sem ele, os fluxos e as credenciais perdem-se quando o contêiner é recriado.
restart	Reiniciar sempre, salvo parada manual.	O n8n volta sozinho depois de um reinício do servidor.

Iniciar e verificar

1. Na pasta do arquivo, execute `docker compose up -d`. O Docker baixa a imagem e inicia o serviço em segundo plano.

2. Confirme com `docker compose ps` que o serviço está rodando, e com `docker compose logs` que não há erros na inicialização.

3. Ainda sem HTTPS, entre por um túnel SSH em vez de abrir a porta ao mundo: `ssh -L 5678:localhost:5678 usuário@endereço-do-servidor` e depois abra `http://localhost:5678` no seu computador.

4. Na primeira visita, o n8n pede para criar a **conta de dono**. Escolha uma senha forte e única.

Não perca nem mude a chave de criptografia.
Com uma chave diferente, o n8n já não consegue ler as credenciais guardadas. E **não ligue a porta 5678 diretamente à internet** sem HTTPS: a conta de dono e as credenciais passariam em claro. Veja **portas e firewall num VPS**.

Ponha a pasta do compose em cópia desde o primeiro dia
, com o volume de dados. Veja **o backup do n8n**.

PRECISA DE AJUDA?

O VPS não responde, ou o endereço não chega à máquina? Abra um pedido e verificamos o servidor.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Servidores VPS** →
- **O n8n com HTTPS no seu próprio domínio** →
- **Docker Compose: uma aplicação com o seu banco de dados** →
- **backup do n8n** →

Mozout

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-2814 · v2026.10.18 · Gerado a 14/11/2026 22:19