Mozout

Gerado a 15/11/2026 03:32

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Escrever um Dockerfile para uma aplicação Node.js ou Python

Docker e contentores

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3432	v2026.10.10	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3432

Escrever um Dockerfile para uma aplicação Node.js ou Python

Docker e contentores Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



O **Dockerfile** é a receita que transforma a sua aplicação numa **imagem**: um pacote com o código, as bibliotecas e o ambiente, que corre igual em qualquer servidor com Docker. **A resposta curta:** comece de uma imagem oficial, copie primeiro o ficheiro das dependências e só depois o código (para o Docker reaproveitar o trabalho), e corra a aplicação com um utilizador que não seja o root. É para um **VPS** com Docker instalado: **como instalar**.

Um exemplo para cada linguagem

Node.js. Os números das versões são exemplos: use a que o seu projecto suporta.

```
FROM node:22-slim
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci --omit=dev
COPY . .
USER node
EXPOSE 3000
CMD ["node", "server.js"]
```

Python (Flask, com gunicorn):

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
RUN useradd --create-home appuser
USER appuser
EXPOSE 8000
CMD ["gunicorn", "--bind", "0.0.0.0:8000", "app:app"]
```

O que faz cada linha

Linha	O que faz
`FROM`	A imagem de partida. Prefira as oficiais e as variantes `slim`, mais pequenas. Fixe uma versão em vez de `latest`.
`WORKDIR`	A pasta de trabalho dentro da imagem.
`COPY` do ficheiro de dependências, `RUN` da instalação, `COPY` do código	Por esta ordem, o Docker guarda a camada das dependências e só a refaz quando esse ficheiro muda. Se copiar o código antes, reinstala tudo a cada alteração.
`USER`	Corre a aplicação sem ser root. Se algo a comprometer, alcança menos.
`EXPOSE`	Só documenta a porta. Não a abre: quem publica é o `-p` ou o Compose.
`CMD`	O comando que arranca a aplicação. Escreva-o em lista, como acima.

Construir e testar

1. **Crie o ficheiro** `.dockerignore` ao lado do Dockerfile, com uma linha por item: `node_modules`, `.git`, `.env`, `.venv`. Sem ele, a pasta pesada e os segredos vão parar à imagem.

2. **Construa:**

```
docker build -t minha-app .
```

3. **Corra e teste** só no próprio servidor:

```
docker run -d --name minha-app -p 127.0.0.1:3000:3000 minha-app
curl http://127.0.0.1:3000
```

4. **Se não arranca,** veja **o que olhar quando um contentor não arranca**. Para a aplicação com a sua base de dados, passe ao Compose: **uma aplicação com a sua base de dados**.

Dentro do contentor, a aplicação tem de ouvir em `0.0.0.0`, não em `127.0.0.1`. Em `127.0.0.1` só o próprio contentor a alcança, e o `-p` não consegue ligar nada a ela. É a causa mais frequente de «o contentor corre mas não responde». Quem fica a ouvir só no servidor é o `127.0.0.1` do *lado esquerdo* do `-p`.

Segredos nunca na imagem.

O que escrever num `ENV` ou copiar para dentro fica gravado nas camadas, e quem tiver a imagem lê-o. Passe senhas e chaves ao correr (`--env-file` ou o Compose). Num VPS não gerido, a imagem e o contentor são seus: **até onde vai o nosso suporte**.

RECOMENDADO

Precisa de um servidor para os seus contentores? Veja os VPS.

Ver os servidores VPS →

VEJA TAMBÉM

- Instalar o Docker e o Docker Compose num VPS
- O seu primeiro contentor, e o que ver quando não arranca
- Docker Compose: uma aplicação com a sua base de dados

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.com · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3432 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 03:32