Mozout

Gerado a 15/11/2026 01:47

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

A primeira sessão num VPS Linux novo: os comandos a escrever, por ordem

Primeiros passos e escolha

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-PT-KB-4152	v2026.10.10	Portugal · Português

MozOut Portugal
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4152

A primeira sessão num VPS Linux novo: os comandos a escrever, por ordem

Primeiros passos e escolha Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Acabou de receber o endereço e a palavra-passe do VPS e não sabe o que escrever primeiro. A resposta é uma **ordem fixa, de dez minutos**: ver onde está, actualizar, trocar a palavra-passe, criar um utilizador seu, pôr uma chave SSH, ligar a firewall e acertar a hora. Os comandos abaixo são para **Ubuntu e Debian**, que são os mais usados; onde o AlmaLinux ou o Rocky Linux muda, está indicado. São comandos seus, num servidor seu: o suporte não os instala nem repara (ver **até onde vai o nosso suporte**).

A ordem, passo a passo

1. **Entre como root.** Num terminal (no Windows, PowerShell): `ssh root@O.ENDERECO.DO.VPS`. À primeira vez, o programa pergunta se confia na máquina: responda `yes`. O endereço está no e-mail que recebeu e em **onde encontrar o endereço IP do VPS**.

2. **Veja onde está.** `cat /etc/os-release` mostra o sistema e a versão; `free -h` a memória; `df -h` o disco. Fica a saber o que comprou e o que sobra.

3. **Actualize tudo.** No Ubuntu ou Debian: `apt update && apt upgrade -y`. No AlmaLinux ou Rocky: `dnf update -y`. A imagem de que o servidor nasce está sempre meses atrasada. Se o sistema pedir reinício, faça `reboot` e volte a entrar. Mais em **actualizar um VPS Debian ou Ubuntu**.

4. **Troque a palavra-passe de root.** `passwd`, e escreva uma nova, longa. Guarde-a num gestor de palavras-passe.

5. **Crie um utilizador seu** com permissão de administrador e passe a usá-lo no dia a dia. Está em **criar um utilizador com sudo**.

6 **Ponha uma chave SSH** e entre sem palavra-passe, nesse utilizador. Está em **criar uma chave SSH**. Só depois de a testar é que se desliga a entrada por palavra-passe.

7 **Ligue a firewall**, deixando primeiro aberta a porta do SSH. Está em **configurar a firewall ufw**.

8 **Acerte o fuso e o relógio.** Ver **acertar a hora e o fuso**.

9 **Faça uma cópia antes de instalar o que quer que seja.** Num VPS não gerido, as cópias são suas. Ver **cópias de um VPS: instantâneos ou ficheiros**.

Se o sistema é…	Actualizar	Firewall	Administrador
Ubuntu ou Debian	apt update e depois apt upgrade	ufw	grupo sudo
AlmaLinux ou Rocky Linux	dnf update	firewalld	grupo wheel

Não feche a primeira sessão até testar a segunda.
Em cada mudança que toca no SSH, no utilizador ou na firewall, abra uma segunda janela e confirme que consegue entrar antes de fechar a primeira. É assim que se evita ficar de fora do próprio servidor. Se acontecer, ver **perdi o acesso SSH ao servidor**.

Peça ajuda a uma IA, mas confira.
Pode usá-la para explicar um comando, mas copie só o que perceber, e nunca corra um comando que apague ou mude permissões sem saber o que faz. Ver **usar IA para escrever comandos Linux sem partir o servidor**.

PRECISA DE AJUDA?

Não recebeu os dados de acesso do VPS, ou o endereço não responde? Diga-nos o nome do plano e o domínio.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

Primeiros passos com o seu VPS →

Manter o VPS ou servidor dedicado seguro: as seis coisas que contam →

Que sistema operativo escolher para o VPS →

VPS gerido ou não gerido: quem faz o quê →

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-PT-KB-4152 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 01:47