Gerado a 15/11/2026 01:47

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Redirecionar HTTP para HTTPS e o www para o domínio simples, no nginx ou no Apache

Sites e aplicações

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-PT-KB-4224	v2026.10.10	Portugal · Português

MozOut Portugal
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4224

Redirecionar HTTP para HTTPS e o www para o domínio simples, no nginx ou no Apache

Sites e aplicações Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Num VPS escolhe-se **um único endereço canónico** (por exemplo `https://seudominio.tld`) e manda-se tudo o resto para lá com um redireccionamento **301**: o HTTP para o HTTPS, e o `www` para o nome simples (ou o contrário, se preferir o www). No nginx faz-se com `return 301`; no Apache, com `Redirect permanent`. É tudo configuração do servidor, sem `.htaccess`.

Pré-requisito: já ter o certificado a funcionar para os **dois nomes** (com e sem www). Se só um tem certificado, o visitante que for ao outro vê o aviso do navegador antes de chegar ao redireccionamento. Veja **o certificado com o certbot**.

No nginx

1. **Um bloco para a porta 80** que reencaminha tudo, mantendo o caminho e os parâmetros:

```
server {
listen 80;
server_name seudominio.tld www.seudominio.tld;
return 301 https://seudominio.tld$request_uri;
}
```

2. **Um bloco para o www em HTTPS** que manda para o nome simples (precisa do certificado, mesmo que só reencaminhe):

```
server {
listen 443 ssl;
server_name www.seudominio.tld;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/seudominio.tld/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/seudominio.tld/privkey.pem;
return 301 https://seudominio.tld$request_uri;
}
```

3. **O bloco do site verdadeiro** fica só com `server_name seudominio.tld;` e `listen 443 ssl;`.

4. **Teste e recarregue:** `sudo nginx -t` e `sudo systemctl reload nginx`.

No Apache

1. **O virtual host da porta 80** reencaminha tudo:

```
<VirtualHost *:80>
ServerName seudominio.tld
ServerAlias www.seudominio.tld
Redirect permanent / https://seudominio.tld/
</VirtualHost>
```

2. **O virtual host do www em 443** (com as mesmas linhas de certificado que o do site) acaba com `Redirect permanent / https://seudominio.tld/`.

3. **Teste e recarregue:** `sudo apache2ctl configtest` (ou `apachectl` no AlmaLinux e Rocky) e `sudo systemctl reload apache2`.

Conferir que ficou certo

Do seu computador: `curl -I http://www.seudominio.tld/pagina`. A resposta deve ser `301` e a linha `Location:` deve ser o endereço final completo, com a página no fim. Siga para o passo seguinte com `curl -I` no endereço da `Location` até ver um `200`. Mais de dois saltos significa que há redireccionamentos a mais.

O que vê	Causa provável
"Demasiados redireccionamentos" (loop)	Há um serviço à frente (Cloudflare em modo flexível, por exemplo) a falar em HTTP com o seu servidor, e o servidor manda-o para HTTPS outra vez. Veja **ligar o SSL no Cloudflare sem partir o site**.
O www mostra o aviso de certificado	O certificado não inclui o nome com www. Emita-o para os dois.
A página perde o caminho	Escreveu o destino sem `$request_uri` (nginx) ou sem a barra final em `Redirect` (Apache).
Continua a abrir em HTTP	O bloco da 80 não é o que atende o nome; confira o `server_name` e se o site predefinido está activo.

Use 301 só quando tiver a certeza.

Os navegadores guardam o 301 durante muito tempo; um destino errado fica agarrado a quem já o visitou. Enquanto ensaia, use 302 (`return 302 ...`) e troque para 301 quando estiver certo.

O certbot sabe fazer isto sozinho:

A opção `--redirect` (ou a pergunta que ele faz) acrescenta o redireccionamento HTTP para HTTPS. O do www para o nome simples é seu. Para redireccionar páginas e domínios com cuidado em relação ao Google, veja **redireccionamentos 301**.

PRECISA DE AJUDA?

O site deixou de abrir depois de mexer na configuração? Se o servidor deixou de responder à rede, vemos do nosso lado.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- HTTPS num contentor: certificado e domínio →
- Quando a renovação do certbot falha →
- Sem cadeado no site: as causas, por ordem →
- Redirecionar para HTTPS com .htaccess (hospedagem partilhada) →

Mozout

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-PT-KB-4224 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 01:47

Versão online deste documento