

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Desactivar ou apagar um tema do WordPress

WordPress e CMS

CÓDIGO

RLX-PT-KB-1868

VERSÃO

v2026.09.27

PAÍS · IDIOMA


Portugal · Português

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/1868>



O WordPress não tem botão para desactivar um tema, e não é falha: **há sempre exactamente um tema activo**. Desactivar o que está a ser usado é activar outro. O que se pode fazer, e vale a pena fazer, é **apagar** os temas que estão lá sem servir para nada.

Deixar de usar um tema

1 No painel do WordPress, abra **Aparência** e depois **Temas**.

2 Passe o rato pelo tema que quer passar a usar e clique em **Activar**.

3 O tema anterior passa a inactivo nesse instante, e fica na lista sem fazer nada.

4 Percorra o site e reponha menus e *widgets*, que quase nunca passam iguais de um tema para outro.

Apagar os temas que não usa

Um tema inactivo continua a ser código dentro do seu site. Não corre nas visitas, mas está no disco, continua a pedir actualizações, e uma falha nele pode ser explorável mesmo sem estar activo. Apagar os que não usa é das limpezas com melhor relação entre esforço e resultado.

1

Em **Aparência, Temas**, clique no tema que quer apagar para abrir os detalhes dele.

2

No canto inferior direito dessa janela está a opção de **Apagar**.

3

Confirme. O WordPress remove a pasta do tema do disco.

A ferramenta de WordPress do cPanel, na secção **Domínios**, também gere temas. Dá jeito para limpar vários sites sem entrar em cada um.

O que não se apaga

Não apague	Porquê
O tema activo	O WordPress não o deixa apagar, e ainda bem. Active outro primeiro.
O tema principal de um tema filho	O tema filho herda tudo dele. Apagar o principal deixa o site sem aparência nenhuma.
Um tema por omissão	Guarde sempre um tema simples dos que vêm com o WordPress. É a rede de segurança: quando o seu tema parte, o WordPress cai para esse e o site continua no ar.

Apagar um tema apaga as personalizações dele. Cores, logotipo, imagens de cabeçalho e disposições feitas no personalizador daquele tema desaparecem com ele. Se houver hipótese de voltar atrás, não apague: deixe-o inactivo e actualizado até ter a certeza.

Se o tema não quer sair

Quando o painel não abre, ou o botão de apagar não aparece, a pasta do tema pode ser removida directamente em wp-content/themes, pelo Gestor de Ficheiros, na secção **Ficheiros** do cPanel, ou por FTP: **contas de FTP e o FileZilla**. Faça cópia da pasta antes de a apagar.

Apagou um tema e o site deixou de ter aparência? Conseguimos repor a pasta a partir da cópia do dia anterior.

[Abrir um pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

[Hospedagem para WordPress](#)

[Política de Suporte](#)

[Perguntas frequentes](#)



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. • Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com • +27 78 823 3325 • www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado