Gerado a 15/11/2026 01:45

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar o OpenClaw num VPS

Agentes e IA num VPS

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-PT-KB-2904	v2026.10.18	Portugal · Português

MozOut Portugal
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2904

Instalar o OpenClaw num VPS

Agentes e IA num VPS · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 4 min de leitura



Instalar o OpenClaw num VPS resume-se a quatro coisas: **um servidor com memória suficiente, uma versão de Node.js à altura, um utilizador próprio e o procedimento de instalação da documentação oficial**. Este artigo trata de tudo menos do comando de instalação, de propósito: o comando e as versões actuais mudam, e só a **documentação oficial do projecto** os mantém certos.

O OpenClaw é um programa de terceiros. A instalação e a manutenção são suas, como em qualquer VPS não gerido (veja **até onde vai o nosso suporte**). O que fazemos é entregar-lhe o servidor.

Passo a passo

1. **Escolha um servidor que chegue.** A documentação aponta para 2 vCPU e 4 GB de RAM como ponto de partida para testes. Um VPS de 1 GB falha na instalação por falta de memória. As especificações dos nossos planos estão em **VPS** e **Cloud**.

2. **Escolha o sistema operativo.** O Ubuntu 22.04 LTS é o que tem mais documentação. Se o servidor já existe, veja **reinstalar ou mudar o sistema do VPS**.

3. **Entre por SSH e crie um utilizador próprio.** Use o root só para preparar a máquina. Crie um utilizador normal para correr o OpenClaw (no Ubuntu, o comando é `adduser`). Os primeiros passos estão em **primeiros passos com o seu VPS**.

4. **Veja a versão do Node.js.** Corra `node --version`. A documentação pede 22.14 no mínimo e recomenda a 24. Muitas imagens de VPS trazem a 18 ou a 20, e nesse caso tem de actualizar. O procedimento de instalação do projecto pode tratar disto por si: confirme na documentação.

5. **Siga o procedimento de instalação oficial.** Abra a documentação do OpenClaw, copie dali o comando e as opções da versão actual e execute-os com o utilizador próprio. Não use comandos que tenha visto num fórum ou num vídeo antigo.

6 **Configure a chave de API.** Crie a chave no fornecedor do modelo e guarde-a como o projecto indicar, nunca num ficheiro que publique. Veja **obter uma chave de API e guardá-la em segurança**.

7 **Teste com uma tarefa inofensiva.** Peça-lhe algo que não toque em nada importante. Só depois ligue um canal de mensagens, como em **ligar o OpenClaw a um canal de mensagens**.

Quando a instalação falha

Sintoma	Causa provável	O que fazer
A instalação morre a meio, sem erro claro	Falta de memória	Veja `free -h`. Num VPS de 1 GB, mude para um plano maior ou, no mínimo, ligue memória de troca (swap) e tente de novo.
Erro a dizer que a versão do Node é antiga	A imagem trazia o Node 18 ou 20	Actualize o Node para a versão pedida pela documentação e repita.
Falha a descarregar	Sem acesso à internet, ou DNS do servidor	Teste com `ping` e `curl` a um endereço conhecido. Veja **erros comuns de VPS e Cloud**.
Funciona no SSH e pára ao fechar a sessão	O processo está preso ao terminal	Corra-o como serviço, como a documentação indicar. A ideia geral vê-se em **manter uma aplicação Node a correr**.

! **Não instale como root permanente**
só porque é mais fácil. O OpenClaw executa comandos e lê ficheiros: com root, um erro dele é um erro da máquina inteira. Leia **a segurança do OpenClaw**.

Antes de instalar, tire uma
cópia (snapshot) ou guarde os ficheiros
do servidor. Se algo correr mal, volta atrás em minutos. Veja **cópias de um VPS**.

PRECISA DE AJUDA?

Problema no servidor em si (acesso, rede, sistema)? Abra um pedido e dizemos-lhe o que vemos do nosso lado.

Abrir um pedido de suporte →

Nos nossos planos

Do nosso lado, o plano tem de dar pelo menos 2 vCPU e 4 GB de RAM para um ensaio. O VPS1 e o Cloud1 (2 GB de RAM) ficam abaixo disso, por isso escolha um degrau acima; todos os degraus estão listados nas páginas de VPS e de Cloud, até 32 vCPU e 64 GB. Os sistemas operativos disponíveis aparecem na altura da encomenda, por isso escolha aí; o Ubuntu é o que o artigo sugere. Depois de entrar por SSH, vê o que o servidor tem com `cat /etc/os-release`, que lhe diz se é o Ubuntu 22.04 LTS ou outra versão antes de instalar o que quer que seja. Se a imagem não for a que quer, o artigo sobre reinstalar ou mudar o sistema do VPS explica o caminho.

VEJA TAMBÉM

- O que é o OpenClaw e o que precisa para o correr →
- Que sistema operativo escolher para o VPS →
- Manter o OpenClaw no dia a dia →
- Política de Suporte →

Mozout

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-PT-KB-2904 · v2026.10.18 · Gerado a 15/11/2026 01:45