Gerado a 14/11/2026 22:15

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Primeiros passos com o seu VPS

Primeiros passos e escolha

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-298	v2026.10.18	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/298

Primeiros passos com o seu VPS

Primeiros passos e escolha · Criado em **16 de agosto de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Um VPS é um servidor só seu: escolhe o sistema operacional e tem acesso root completo. Isso significa também que a responsabilidade pelo que lá corre é sua - esta página cobre os primeiros passos.

Receber os dados de acesso

1. Os servidores VPS são preparados pela nossa equipe, não instantaneamente por um robô. Após o pagamento recebe um e-mail com o **endereço IP, usuário e senha**.

2. Se o e-mail não chegou, veja primeiro o spam e depois abra um pedido - reenviamos os dados depois de confirmar a sua identidade.

O que escolheu ao encomendar

1. **Sistema operacional** - Ubuntu, Debian, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux e outros; há também opções Windows Server.

2. **Datacenter - escolhido no pedido, entre várias localizações.**

3. **Painel de controle** - opcional. Pode ter cPanel, Plesk ou Webuzo, ou nenhum e gerenciar tudo por linha de comandos.

Conectar-se pela primeira vez (Linux)

1. Em macOS ou Linux, abra um terminal. No Windows, use o PowerShell ou o PuTTY.

2. Conecte-se com os dados que recebeu:

```
ssh root@IP.DO.SEU.SERVIDOR
```

3 **Mude a senha de root imediatamente** com *passwd*, e guarde-a em local seguro.

Antes de desativar a entrada por senha, configure a chave - e teste-a.
Desligar o *PasswordAuthentication* sem uma chave SSH a funcionar deixa-o de fora do seu próprio servidor. Abra uma segunda sessão e confirme que a chave funciona **antes** de fechar a primeira. Se ficar mesmo trancado, podemos ajudar, mas a recuperação pode implicar reinstalar.

Num VPS, os backups são da sua responsabilidade.
As cópias diárias incluídas na hospedagem compartilhada não se aplicam a um VPS não gerenciado. Planeje as suas - um snapshot antes de cada alteração grande é o seguro mais barato que há.

PRECISA DE AJUDA?

Não recebeu os dados de acesso, ou ficou trancado fora do servidor? Fale conosco.

Abrir um pedido de suporte →

Nos nossos planos

- Os nossos VPS usam virtualização KVM e dão acesso total por SSH. O VPS1 tem 1 vCPU, 2 GB de RAM e 40 GB de NVMe; a linha vai até o VPS6, com 32 vCPU, 64 GB de RAM e 1.280 GB de NVMe.
- Os servidores Cloud começam no Cloud1 (1 vCPU, 2 GB, 25 GB) e vão até o Cloud6 (32 vCPU, 64 GB, 400 GB).
- Para confirmar o que você recebeu, conecte por SSH e execute `nproc` (processadores), `free -h` (memória) e `df -h` (disco). Os dados do serviço ficam no My MozOut, em Serviços.

VEJA TAMBÉM

Quando alguma coisa dar errado:
Erros comuns em VPS e Cloud: SSH, memória, disco e reinícios →

Antes de assumir a administração, veja
VPS gerenciado ou não gerenciado: qual escolher e quem faz o quê →

Para saber se o VPS é mesmo a camada certa:
Hospedagem compartilhada, VPS, Cloud ou dedicado: a comparação completa →

SERVIDORES VPS E CLOUD

Quando a hospedagem compartilhada já não chega.

Recursos dedicados, acesso root e liberdade para instalar o que precisar. Com a mesma equipe de suporte por trás.

Ver servidores →

Linux ou Windows · escala quando precisar

Mozout

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-298 · v2026.10.18 · Gerado a 14/11/2026 22:15